TD – DHCP v6

TD – DHCP v6

Objectif : mise en place d'un DHCPv6 en mode stateless et statefull



Atelier 1 - Préparation du TP





Étape 2 – Vérifier que les clients sont bien en auto-configured unique-local IPv6

Les PC apprennent les **préfixes** d'adresse réseau du routeur puis se configurent automatiquement avec les adresses IPv6.

Par exemple, **PC1** apprend le **préfixe d'adresse** (2000::/64) à partir de l'interface fa0/0 du routeur, puis effectue EUI-64 pour s'auto-configurer avec une adresse IPv6 uniquelocale en utilisant le préfixe d'adresse acquise plus sa propre adresse MAC.

Atelier 1 – DHCPv6 avec état

Étape 1 – Création d'une étendue DHCPv6 avec état (stateful)

R1(config)#ipv6 dhcp pool STATEFUL_POOL R1(config-dhcpv6)#domain-name ipv6.edu R1(config-dhcpv6)#dns-server 2000::10 R1(config-dhcpv6)#address prefix 2000::/64

La fonction de **délégation de préfixe** permet à un serveur DHCP d'attribuer aux clients DHCP des préfixes choisis dans un pool global. Le client DHCP peut ensuite configurer une adresse IPv6 sur son interface LAN en utilisant le préfixe qu'il a reçu.

Le 2000::/64 est le **préfixe** d'adresse IPv6 tandis que 64 est la longueur **de préfixe**.

Étape 2- Activation du DHCPv6 avec état sur l'interface fa0/0 du routeur

R1(config)#int fa 0/0
R1(config-if)#ipv6 dhcp server STATEFUL_POOL
R1(config-if)#ipv6 nd managed-config-flag

Cette interface deviendra le serveur DHCPv6. C'est un peu différent de IPv4 (puisque ici nous activons DHCPv6 sur une interface routeur)

ipv6 nd managed -config -flag permet de définir un flag dans l'annonce de routeur qui indique aux clients (PC) qu'ils doivent utiliser DHCP pour obtenir des adresses IPv6 avec état.

Étape 3 – Vérification de la configuration

Sur le PC1 (client stateful-DHCPv6).
 Desktop->ip configuration->IPv6 configuration.

2. Passer en client DHCP

DHCP O Auto Co	nfig O Static DHCPv6 request successful.
IPv6 Address	2000::201:96FF:FE07:2B47 / 64
Link Local Address	FE80::201:96FF:FE07:2B47
IPv6 Gateway	FE80::250:FFF:FE57:8A01
IPv6 DNS Server	2000::10

Atelier 2 – DHCPv6 sans état

DHCPv6 Stateless configuration

Avec une configuration sans état, le serveur n'attribue pas d'adresses IP aux hôtes; c'est l'auto-configuration qui fait cela.

Cela implique alors que nous pouvons supprimer le paramètre **prefix-delegation pool** le client utilisera l'auto configuration pour aller chercher le préfixe. Nous ajoutons la commande **ipv6 nd other-config-flag**. Cette commande est nécessaire pour informer les clients qu'ils doivent utiliser DHCPv6 pour obtenir des informations supplémentaires (une telle adresse serveur DNS), tout en utilisant la configuration automatique pour obtenir l'adresse IPv6 et l'adresse de passerelle par défaut.

Étape 1 – Création d'une étendue DHCPv6 sans état (stateless)

R1(config)#ipv6 dhcp pool STATELESS_POOL R1(config-dhcpv6)#domain-name ipv6.edu R1(config-dhcpv6)#dns-server 2001::10

Étape 2 – Activation du DHCPv6 sans état

```
R1(config)#int fa0/1
R1(config-if)#ipv6 dhcp server STATELESS
R1(config-if)#ipv6 nd other-config-flag
```

On ajoute la commande **ipv6 nd other-config-flag** pour permettre aux hôtes d'utiliser l'auto configuration pour l'adresse, tout en utilisant le mode DHCP stateless pour obtenir d'autres paramètres réseau.

Étape 3 – Vérification de la configuration

1. Sur le **PC2** (client stateless-DHCPv6). **Desktop->ip configuration->IPv6 configuration.**

2. Passer en client DHCP

Vous pouvez vérifier que le pool DHCPv6 ne fournit pas d'adresse IPv6 au PC, il ne fournit que l'adresse du serveur DNS.



		t of
IPv6 Address	2001::201:43FF:FE86:4950	/ 64
Link Local Address	FE80::201:43FF:FE86:4950	
IPv6 Gateway	FE80::250:FFF:FE57:8A02	
IPv6 DNS Server	2000::10	
Auto configuration		
Vous <mark>remarquez</mark> que c	est l'auto configuration qui fourni	it une adresse IPv6 au PC.